

Magenta 
Business

Android Mailserveränderung



Erfolgreich, erfolgreicher, Magenta[®] Business

1	Inhalt	
2	Allgemein	3
3	Fehlermeldung	4
3.1	Details bearbeiten	4
4	Mailserver ändern	5
4.1	Mail-App öffnen	5
4.2	Server-Einstellungen	6
4.3	Post-Eingang	7
4.3.1	POP3:	7
4.3.2	IMAP:	7
4.4	Post-Ausgang	8
4.5	SMTP:	8
5	Einstellungen übernehmen	9

2 Allgemein

Im aktuellen Mailverkehr werden die E-Mails verschlüsselt übertragen.

Als Standard kommt hier SSL/TLS zu Verwendung.

Hierbei wird ein SSL-Zertifikat für den Mailserver ausgestellt.

Diese Zertifikate müssen jedoch in regelmäßigen Abständen, meist 1-2 Jahren, aktualisiert werden.

Vor kurzem wurde das Zertifikat für den Mailserver geändert.

Normalerweise sollte dies völlig unbemerkt passieren, sofern die aktuellen Maileinstellungen verwendet werden.

Wenn Sie eine Fehlermeldung bekommen, verwenden Sie noch alte Maileinstellungen.

Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Änderung des Mailservers in der Android Mail-App.

3 Fehlermeldung



Fertigstellen nicht möglich

Keine sichere Verbindung zum Server möglich.

(Certificate hostname not useable for server: mail.ccare.at)

[DETAILS BEARBEITEN](#)

3.1 Details bearbeiten


Wenn Sie auf Details bearbeiten klicken, sollten Sie direkt in die Einstellungen-Seite von Ihrem Mailkonto gelangen.

In diesen Fall können Sie mit [Punkt 4.2](#) weitermachen.


4 Mailserver ändern

4.1 Mail-App öffnen

- Klicken Sie im geöffneten Mailprogramm auf "Einstellungen"
Sie erreichen die Einstellungen über die 3-Balken




- Klicken Sie auf Ihre Mailadresse



4.2 Server-Einstellungen

- Scrollen Sie nach Ganz unten bzw. bis Sie "Servereinstellungen" finden.



4.3 Post-Eingang

- Klicken Sie auf "Eingebende Nachrichten".
Hier finden Sie die Einstellungen für den Post-Eingangsserver

Nutzername
mailadresse@ccare.at

Passwort
••••••••

Server
mail.mymagenta.business

Port
995

ABBRECHEN FERTIG

Ändern Sie den Server auf "**mail.mymagenta.business**"

Kontrollieren Sie ob der Port für den ausgewählten Kontotyp und der Sicherheitstyp passend ist:

4.3.1 POP3:

POP-Serveradresse: **mail.mymagenta.business**
Port **995** mit **SSL/TLS**

4.3.2 IMAP:

IMAP-Serveradresse: **mail.mymagenta.business**
Port **993** mit **SSL/TLS**

Benutzername: Ihre Mailadresse

Kennwort: Ihr persönliches Mailpasswort

4.4 Post-Ausgang

- Klicken Sie auf "Ausgehende Nachrichten".
Hier finden Sie die Einstellungen für den Post-Ausgangsserver

SMTP-Server
mail.mymagenta.business

Port
587

Sicherheitstyp
STARTTLS ▼

Anmeldung erforderlich

Nutzername
mailadresse@ccare.at

[ABBRECHEN](#) [FERTIG](#)

Ändern Sie den Server auf "**mail.mymagenta.business**".

Kontrollieren Sie auch hier ob der Port und der Sicherheitstyp passt:

4.5 SMTP:

SMTP-Serveradresse: **mail.mymagenta.business**

Port **465** mit **SSL/TLS** oder **587 STARTTLS**

Benutzername: Ihre Mailadresse

Kennwort: Ihr persönliches Mailpasswort

Anmeldung erforderlich: Ja

5 Einstellungen übernehmen

Haben Sie alle Einstellungen kontrolliert, klicken Sie auf „Fertig“, die Mailserver-Daten werden hierdurch gespeichert.

Die Umstellung des Mailserver ist somit abgeschlossen.

Magenta 
Business

Impressum:

T-Mobile Austria GmbH
Rennweg 97-99
A-1030 Wien

magentabusiness.at