

# Magenta<sup>®</sup> Business

## Domainverwaltung



**Erfolgreich, erfolgreicher, Magenta<sup>®</sup> Business**

<b>1</b>	<b>Inhalt</b>	
<b>2</b>	<b>Login .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Übersicht.....</b>	<b>4</b>
3.1	Domain Suche.....	4
<b>4</b>	<b>Domainverwaltung .....</b>	<b>5</b>
4.1	Domain verschieben .....	5
4.2	Redirect Setup (Weiterleitung).....	6
4.2.1	Frame-Weiterleitung.....	7
4.2.2	Redirect Bearbeiten .....	8
4.3	Nameserver Update .....	9
4.4	Authcode.....	10
<b>5</b>	<b>Webhost/DNS-Verwaltung (PLESK) .....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>DNS-Einstellungen .....</b>	<b>12</b>
6.1	DNS-Einträge hinzufügen.....	13
6.2	DNS-Einträge entfernen .....	14
6.3	DNS-Zone deaktivieren .....	14
6.4	Master/Slave .....	14
6.5	Auf Standard zurücksetzen .....	14
6.6	TTL (Time-To-Live) .....	15

## 2 Login

Um Ihre Domain verwalten zu können, steigen Sie in unser Kundenportal ein:

<https://csc.magentabusiness.at/>

Hier steigen Sie mit Ihren Single-Sign-On Daten ein. Sollte Ihnen das Kennwort nicht mehr bekannt sein, wählen Sie im Menü auf der rechten Seite: „**Ich habe mein Passwort vergessen**“.



### Kundenportal

Dieser Bereich ist exklusiv für Magenta Business Kunden zugänglich und bietet Tools zur Verwaltung Ihrer Produkte und Services. Hier können Sie Ihre E-Mails abrufen und verwalten, Änderungen Ihrer Konfigurationen vornehmen, Statistiken abrufen und vieles anderes mehr.

Sie können sich mittels Ihrer **Single-Sign-On** (ehemals Shop-User) **Daten** in das Portal einloggen, wo Ihnen dann alle Ihre persönlichen Services zur Verfügung stehen.


### Benutzer Anmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Webseite anzumelden:

Benutzer:

Passwort:

angemeldet bleiben



### Haben Sie Fragen?

Wir helfen Ihnen Gerne



Business Vertrieb  
[0800 676 800](tel:0800676800)  
[magentabusiness.at/kontakt](https://magentabusiness.at/kontakt)



Business Serviceline  
[0676 20333](tel:067620333)  
[magentabusiness.at/kontakt](https://magentabusiness.at/kontakt)

### Login vergessen?

Haben Sie Probleme mit dem Login und sind Magenta Business Internet- und Festnetzkunde? Hier finden Sie Hilfe:

- [Ich habe mein Passwort vergessen](#)
- [Ich habe meinen Benutzernamen vergessen](#)
- [Ich habe keine Single-Sign-On-Daten](#)

Klicken Sie im Kundenportal auf „**Webhost (PLESK)**“, damit werden Sie zur Übersicht weitergeleitet.

## Kunden-/Vertragsdaten

- [Kundendaten ändern](#)
- [Onlinerechnungen](#)

## Administration

- [Mail Administration](#)
  - [Webhost \(PLESK\)](#)
- 

### 3 Übersicht


Hier werden die auf Ihrem Kundenkonto gebuchten Domain bzw. Webhosting-Pakete aufgelistet.

## Webhosting/Domainhosting


Hier finden Sie die Links, um Ihre Webhosts und über Magenta bestellten Domains verwalten zu können.  
Zur Verwaltung Ihres Webhosts und dem Ändern von DNS-Einträgen werden Sie in das Hosting-Administrations-Portal weitergeleitet.  
Um Domainweiterleitungen (Redirects) zu konfigurieren, die Domain einem Webhost hinzuzufügen, die Nameserver zu ändern oder den Authcode abzufragen, verwenden Sie den Button "Domainverwaltung" bei der jeweiligen Domain.

#### Domain für Listenfilterung

**magenta.at**

 **Expire Date: 2022-02-02+01:00**

Ihre Domain wird automatisch am Tag des **Expire** Datum verlängert.

 **Hosting/DNS**

 **Domainverwaltung**

### 3.1 Domain Suche


Über das Suchfeld können Sie gezielt nach einer Domain suchen.



#### Domain für Listenfilterung

## 4 Domainverwaltung

---

**magenta.at**

 Expire Date: 2022-02-02+01:00  
Ihre Domain wird automatisch am Tag des *Expire* Datum verlängert.

---

In der Domainverwaltung finden Sie folgende Möglichkeiten vor:

- [Domain verschieben](#)
- [Redirect Setup](#)
- [Nameserver Update](#)
- [Authcode](#)

### 4.1 Domain verschieben

Über das entsprechende Feld kann die gewählte Domain mit Ihrem Webhost-Produkt verknüpft, oder als DNS-Service definiert werden.

Bei mehreren Webhost-Produkten kann die Domain so einem beliebigen Webhost-Service zugeteilt werden.

Verfügen Sie über kein Webhost-Produkt, finden Sie hier nur „Separate DNService“.

#### Domain verschieben



Diese Aktion kann einige Minuten dauern, bitte haben Sie etwas Geduld.  
Bitte beachten Sie, dass der gewählte Hosting Vertrag freie Domain Ressourcen benötigt!

## 4.2 Redirect Setup (Weiterleitung)

Um eine Weiterleitung einzurichten, klicken Sie auf „**Redirect hinzufügen**“.

### Redirect Setup

Das Anlegen von Redirects erfordert das Setzen/Ändern von DNS Records. Bestehende A und AAAA Records der konfigurierten Subdomains werden überschrieben!

 **Redirect hinzufügen**

Um Ihre Domain weiterzuleiten, fügen Sie im Feld „**Ziel-URL**“ die gewünschte Zieladresse ein. Ergänzen Sie eventuell mit „https“ und schließen Sie mit „**Speichern**“ ab.

### Redirect für **magenta.at** hinzufügen ×

**Subdomain**

subdomain magenta.at

**Ziel-URL**

http://

**Frame-Weiterleitung**

**Zurück** **Speichern**

Um auch Ihre **Subdomain** (Bsp.: www) weiterzuleiten, betätigen Sie erneut „**Redirect hinzufügen**“.

Füllen sie das entsprechende Feld „**Subdomain**“ aus. Schließen Sie auch diese Eingabe mit „**Speichern**“ ab.

Sie müssen „**Frame-Weiterleitung**“ nicht auswählen, wenn Sie eine Standard HTTP-Weiterleitung wünschen.

## 4.2.1 Frame-Weiterleitung

Bei einer „**Frame-Weiterleitung**“ wird der Webseiten-Titel maskiert. Der Besucher sieht nicht, auf welche Webseite er weitergeleitet wird.

### Redirect für **magenta.at** hinzufügen

Subdomain

subdomain magenta.at

**Ziel-URL**

http://andere.Domain.tld

**Frame-Weiterleitung**

http://andere.Domain.tld

Bei einer Frame-Weiterleitung wird das Ziel in einem Iframe gekapselt. Die Adresse im Browser ändert sich dadurch nicht. Der optionale Webseiten-Titel wird dann im Browser angezeigt.

Zurück Speichern

### Achtung:

Eine aktive „**Frame-Weiterleitung**“ welche im Feld „**Ziel-URL**“ als **https://** definiert wurde, wird zu einem Zertifikatsfehler führen.



Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen

Ändern Sie daher im Feld „**Ziel-URL**“ die Zieladresse von **https://** auf **http://** um den Fehler zu beheben.

## 4.2.2 Redirect Bearbeiten


Sie können bestehende Redirects über den Button auf der rechten Seite neben dem Domainnamen bearbeiten.

### Redirect Setup


Das Anlegen von Redirects erfordert das Setzen/Ändern von DNS Records. Bestehende A und AAAA Records der konfigurierten Subdomains werden überschrieben!

magenta.at



 + Redirect hinzufügen

Ändern Sie die gewünschten Einstellungen und bestätigen Sie mit „Speichern“. Über „Löschen“ wird ein bereits erstellter Redirect entfernt.



Überprüfen Sie anschließend die DNS-Einstellungen, diese können über den Button „Hosting/DNS“ in der Domainübersicht erreicht werden. Sie finden diese Informationen unter [Punkt 5](#) der Anleitung.

## 4.3 Nameserver Update

Über „**Nameserver Update**“ können Sie die Nameserver Ihres externen Hosting-Providers eintragen.

Unter dem zuständigen Nameserver ist die DNS-Zone der Domain anzufinden. Bitte beachten Sie, dass falsche Eingaben Ihre Domain unerreichbar machen können.

Haben Sie externe Nameserver definiert, werden DNS-Einstellungen auf unserer Plattform unwirksam.

### Nameserver Update

Mit dem Update der Nameserver ändern sich diese bei der Registrierungsstelle, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie lange die Umstellung dauert, ist abhängig von der Registrierungsstelle und liegt nicht im Einfluss von Magenta. Sie können im whois prüfen ob diese Änderung erfolgreich war.

#### Nameserver 1

Host	<input type="text" value="ns1.upc.biz"/>
IPv4	<input type="text" value="195.34.133.133"/>
IPv6	<input type="text"/>

#### Nameserver 2

Host	<input type="text" value="ns2.upc.biz"/>
IPv4	<input type="text" value="213.47.222.133"/>
IPv6	<input type="text" value="2001:730:3E12:1000:0:0:0:133"/>

## 4.4 Authcode

Der Authentifizierungscode wird für einen Domain-Transfer benötigt, durch „**Anzeigen**“ können Sie diesen einsehen.

### Authcode

Bitte beachten Sie, dass ein Transfer einer Domain nicht automatisch den Vertrag mit Magenta kündigt. Kündigungen können nur in schriftlicher Form per Brief oder Fax entgegen genommen werden, da hierfür Ihre persönliche Unterschrift sowie die Zeichnung des Unternehmens erforderlich wäre.

Bitte senden Sie diese in schriftlicher Form per Brief oder Fax an folgende Adresse:

T-Mobile Austria GmbH, Grieskai 94-96, 8020 Graz

Fax: 059 999 – 13488

Mail (als PDF): [kuendigung4business@magenta.at](mailto:kuendigung4business@magenta.at)

**Anzeigen**

Sollte es zu keiner Anzeige kommen, bitten wir Sie sich an den Support zu wenden.

### **Achtung:**




Der Transfer einer Domain zu einem externen Anbieter beendet nicht automatisch den entsprechenden Vertrag!

## 5 Webhost/DNS-Verwaltung (PLESK)

Über den Button „**Hosting/DNS**“ gelangen Sie in die Webhost/DNS-Verwaltung.

Klicken Sie auf einen der Buttons, Sie werden entweder über das Webhost-Produkt oder über die Domain auf die Plattform weitergeleitet.

---

<p><b>magenta.at</b></p> <p> Expire Date: 2022-02-02+01:00</p> <p>Ihre Domain wird automatisch am Tag des <b>Expire</b> Datum verlängert.</p>	<p> Hosting/DNS</p> <p> Domainverwaltung</p>
--	--

---

## 6 DNS-Einstellungen


### Ansicht ändern

Sie können den Darstellungsmodus beliebig unter „Websites & Domains“ anpassen.

### Hinweis:

Für unsere Anleitung haben wir den Darstellungsmodus **„Dynamische Liste“** verwendet. Bitte beachten Sie etwaige Abweichungen durch andere Ansichten.

Wählen Sie bitte den Reiter **„Hosting und DNS“**.



Über **„DNS-Einstellungen“** gelangen Sie in die Übersichtsseite.

Datenträgerverwendung 0 MB

Traffic 0 MB/Monat

Dashboard Hosting und DNS

🔧 Hosting-Einstellungen

🌐 DNS-Einstellungen

## 6.1 DNS-Einträge hinzufügen

Einen neuen Eintrag erzeugen Sie über „Eintrag hinzufügen“.

Websites & Domains >

### Der Plesk DNS-Server fungiert als primärer Name Server der DNS-Zone **magenta.at**

DNS SOA

Deaktivieren Master/Slave **Eintrag hinzufügen** Auf Standard zurücksetzen Entfernen

4 Element(e) gesamt Einträge pro Seite: 10 25 100 Alle

<input type="checkbox"/>	Host	Einträge	Wert
<input type="checkbox"/>	magenta.at.	TXT	"v=spf1 include:mx.spf.upcbusiness.at ~all"
<input type="checkbox"/>	magenta.at.	MX (10)	mx.mymagenta.business.
<input type="checkbox"/>	magenta.at.	NS	ns1.nameservice.at.
<input type="checkbox"/>	magenta.at.	NS	ns2.nameservice.at.

4 Element(e) gesamt Einträge pro Seite: 10 25 100 Alle

Wählen Sie im Menü den „Eintragstyp“ aus.

Befüllen Sie die Felder und betätigen Sie mit „OK“.

Websites & Domains > magenta.at > DNS >

## Ressourceneintrag zur Zone hinzufügen

Eintragstyp

Domainname .magenta.at.

IP-Adresse \*   
Zum Beispiel 123.123.123.123

\* Erforderliche Felder

Der DNS-Eintrag wurde dadurch noch nicht aktiv gesetzt.


Um den DNS-Eintrag zu aktivieren, müssen Sie die Änderung nun nur noch bestätigen.

Klicken Sie hierfür auf „Aktualisieren“, oder verwerfen sie die Eingabe mit „Zurücksetzen“.



## 6.2 DNS-Einträge entfernen

Über eine Checkbox wählen Sie die DNS-Einträge aus, die Sie anschließend mit „Entfernen“ löschen möchten.




The screenshot shows the DNS management interface with the 'DNS' tab selected. The 'Entfernen' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from below. The interface displays a table of DNS records for the domain 'magenta.at'.

<input type="checkbox"/>	Host	Eintragstyp	Wert
<input checked="" type="checkbox"/>	magenta.at.	TXT	"v=spf1 include:mx.spf.upcbusiness.at ~all"
<input type="checkbox"/>	magenta.at.	MX (10)	mx.mymagenta.business.
<input type="checkbox"/>	magenta.at.	NS	ns1.nameservice.at.
<input type="checkbox"/>	magenta.at.	NS	ns2.nameservice.at.

## 6.3 DNS-Zone deaktivieren


Damit die komplette DNS-Zone deaktiviert wird, betätigen Sie „Deaktivieren“.



The screenshot shows the DNS management interface with the 'DNS' tab selected. The 'Deaktivieren' button is highlighted with a red box.

## 6.4 Master/Slave


Mit „Master/Slave“ können Sie die Domain in den jeweiligen Modus umschalten.



The screenshot shows the DNS management interface with the 'DNS' tab selected. The 'Master/Slave' button is highlighted with a red box.

## 6.5 Auf Standard zurücksetzen


Über „Auf Standard zurücksetzen“ können Sie die Default-Einträge Ihrer Domain erneut laden.



The screenshot shows the DNS management interface with the 'DNS' tab selected. The 'Auf Standard zurücksetzen' button is highlighted with a red box.


## 6.6 TTL (Time-To-Live)

Individuelle TTL-Werte auf einem DNS-Eintrag sind nicht möglich, allerdings können diese global für die gesamte DNS-Zone erstellt werden.



Klicken Sie dazu auf den Reiter „SOA“.

Geben Sie im Menü den gewünschten Wert ein und bestätigen Sie dies mit „OK“ oder „Übernehmen“.

The image shows the 'SOA' configuration form. At the top, there are tabs for 'DNS' and 'SOA'. The 'SOA' tab is active. Below the tabs, there is a section for 'Primärer Nameserver' with a dropdown menu showing 'ns1.nameservice.at.'. Below that is the 'SOA-Eintrag' section with five rows of input fields and dropdown menus: 'TTL \*' (3600), 'Aktualisieren \*' (14400), 'Erneut versuchen \*' (7200), 'Ablauf \*' (2419200), and 'Minimum-TTL \*' (3600). Below this is the 'Seriennummernformat für die DNS-Zone' section with a checkbox checked for 'Von IETF und RIPE empfohlenes Seriennummernformat verwenden'. At the bottom, there are three buttons: 'Standardeinstellungen verwenden', 'OK', and 'Übernehmen'. The 'OK' and 'Übernehmen' buttons are highlighted with a red box.

Default-Einstellungen können Sie über „**Standardeinstellungen verwenden**“ wiederherstellen.

**Magenta**   
**Business**

**Impressum:**

T-Mobile Austria GmbH  
Rennweg 97-99  
A-1030 Wien

[magentabusiness.at](http://magentabusiness.at)