

SPRACH-VPN USSD-CODES

senden = grüne Taste/Anruftaste

* = Stern-Taste

= Raute-Taste

Die Eingabe des Codes erfolgt ohne Leerzeichen

Allgemeine Codes

PIN 1 ändern	* * 04 * alte PIN * neue PIN * neue PIN # senden
PIN 2 ändern	* * 042 * alte PIN * neue PIN * neue PIN # senden
PUK 1 (neuen PIN 1 generieren nach Sperre der SIM-Karte)	* * 05 * PUK * neue PIN 1 * neue PIN 1 # senden
PUK 2 (neuen PIN 2 generieren)	* * 052 * PUK * neue PIN 2 * neue PIN 2 # senden
IMEI-Abfrage	* # 06 # senden
Anklopfen aktivieren	* 43 # senden
Anklopfen ausschalten	# 43 # senden
Anklopfen überprüfen	* # 43 # senden
Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP) prüfen	* # 30 # senden
Aktivieren	* 30 # senden
Ausschalten	# 30 # senden
Anzeige der Rufnummer beim Angerufenen (CLIR) prüfen	* # 31 # senden
Aktivieren	* 31 # senden
Ausschalten	# 31 # senden
Eigene Rufnummer unterdrücken für gewählte Rufnummer	# 31 # Rufnummer senden
Eigene Rufnummer mitsenden für gewählte Rufnummer	* 31 # Rufnummer senden

Rufumleitungen für VPN-und MultiSIM-Nutzer

Unbedingte Rufumleitung

Aktivierung mit Dienstcode	* * 51 * Zielrufnummer * Dienstcode # senden
Aktivieren	* * 51 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# 51 # senden
Prüfen	* # 51 # senden

Bedingte Rufumleitung

Rufumleitungen aktivieren	* * 005* Zielrufnummer * Dienstcode # senden
Alle bedingten Rufumleitungen ausschalten	# # 005 # senden

Geschäftliche Anrufe immer weiterleiten

Aktivieren	* *502 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# 502 # senden
Prüfen	* # 502 # senden

Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit

Aktivierung mit Dienstcode	* * 92 * Zielrufnummer * Dienstcode # senden
Aktivieren	* * 92 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# 92 # senden
Prüfen	* # 92 # senden

Rufumleitung im Besetztfall

Aktivierung mit Dienstcode	* * 97 * Zielrufnummer * Dienstcode # senden
Aktivieren	* * 97 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# 97 # senden
Prüfen	* # 97 # senden

Rufumleitung bei Nichtentgegennahme

Aktivierung mit Dienstcode	* * 91 * Zielrufnummer * Dienstcode # senden
Aktivieren	* * 91 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# 91 # senden
Prüfen	* # 91 # senden
Nach x Sekunden umleiten (Standard 20 / Maximum 60)	* * 91 * Zielrufnummer * * Sekunden # senden

Alle Rufumleitungen löschen

Aufhebung aller Rufumleitungen	# # 003 # senden
--------------------------------	------------------

Dienstcodes

Alle Dienste	10
Telefonie	11
Fax	13
Daten	20

USSD Codes für VPN-Nutzer mit Option Rechnungstrennung (1)

Aktuelle Einstellungen für alle Dienste anzeigen	* # 800 # senden
Alle Dienste privat verrechnen	* 800 # senden
Alle Dienste dem Unternehmen verrechnen	# 800# senden
Aktuelle Einstellung für Telefonie aktiv anzeigen	* # 81 # senden
Telefonie aktiv im Inland privat verrechnen und private Rufnummer bei abgehenden Anrufen anzeigen	* 81 # senden
Telefonie aktiv im Inland dem Unternehmen verrechnen und geschäftliche Rufnummer bei abgehenden Anrufen anzeigen	# 81 # senden
Aktuelle Einstellung für SMS anzeigen	* # 82 # senden
SMS privat verrechnen und private Rufnummer bei abgehenden SMS anzeigen	* 82 # senden
SMS dem Unternehmen verrechnen und geschäftliche	# 82 # senden
Aktuelle Einstellung für Telefonie aktiv bei Roaming anzeigen	* # 83 # senden
Telefonie aktiv bei Roaming privat verrechnen	* 83 # senden
Telefonie aktiv bei Roaming dem Unternehmen verrechnen	# 83 # senden
Aktuelle Einstellung für Telefonie passiv anzeigen	* # 84 # senden
Telefonie passiv privat verrechnen	* 84 # senden
Telefonie passiv dem Unternehmen verrechnen	# 84 # senden

senden = grüne Taste/Anruftaste

*** = Stern-Taste**

= Raute-Taste

Die Eingabe des Codes erfolgt ohne Leerzeichen

USSD Codes für VPN-Nutzer mit Option Rechnungstrennung (2)

Aktuelle Einstellung für mobiles Internet im Inland anzeigen	* # 85 # senden
Mobiles Internet im Inland privat verrechnen	* 85 # senden
Mobiles Internet im Inland dem Unternehmen verrechnen	# 85 # senden
Aktuelle Einstellung für mobiles Internet bei Roaming anzeigen	* # 86 # senden
Mobiles Internet bei Roaming privat verrechnen	* 86 # senden
Mobiles Internet bei Roaming dem Unternehmen verrechnen	# 86 # senden
Aktuelle Einstellung für MMS anzeigen	* # 87 # senden
MMS privat verrechnen	* 87 # senden
MMS dem Unternehmen verrechnen	# 87 # senden
Aktuelle Einstellung für kostenpflichtige Downloads anzeigen	* # 89 # senden
Kostenpflichtige Downloads privat verrechnen	* 89 # senden
Kostenpflichtige Downloads dem Unternehmen verrechnen	# 89 # senden
Aktuelle Einstellung für Datenübertragung mit privaten APN anzeigen	* # 90 # senden
Datenübertragung mit privaten APN privat verrechnen	* 90 # senden
Datenübertragung mit privaten APN dem Unternehmen verrechnen	# 90 # senden

USSD Codes für VPN-Nutzer mit Option Ringruf

Anmeldung zum Ringruf	* 444 * Durchwahl Ringruf # senden
Abmeldung vom Ringruf	# 444 * Durchwahl Ringruf # senden
Abmeldung von allen Ringrufen	# 444 # senden
Liste der Ringrufeanzeigen für die der Teilnehmer angemeldet ist	* # 444 # senden

USSD Codes für VPN-Nutzer mit Option Rückruf bei besetzt

Rückrufbitte hinterlassen	* 722 # senden
Liste der gespeicherten Rückrufbitten anzeigen	* # 722 # senden
Alle gespeicherten Rückrufbitten löschen	# 722 # senden

USSD Codes für VPN-Nutzer mit Option Zweite Rufnummer

Aktuell eingestellte Rufnummer anzeigen	* # 777 # senden
Zweite Rufnummer bei abgehenden Anrufen und SMS	* 777 # senden
Hauptrufnummer bei abgehenden Anrufen und SMS anzeigen	# 777 # senden

senden = grüne Taste/Anruftaste

* = Stern-Taste

= Raute-Taste

Die Eingabe des Codes erfolgt ohne Leerzeichen

Sperrn

Rufsperrung abgehende Anrufe

Aktivieren	* 33 * 5678 * Dienstcode # senden
Ausschalten	# 33 * 5678 * Dienstcode # senden
Prüfen	* # 33 # senden

Geschäftliche ankommende Anrufe sperren

Aktivieren	* * 501 # senden
Ausschalten	# 501 # senden
Prüfen	* # 501 # senden

Rufsperrung abgehende internationale Anrufe

Aktivieren	* 331 * 5678 * Dienstcode # senden
Ausschalten	# 331 * 5678 * Dienstcode # senden
Prüfen	* # 331 # senden

Rufsperrung abgehende internationale Anrufe außer ins Heimnetz

Aktivieren	* 332 * 5678 * Dienstcode # senden
Ausschalten	# 332 * 5678 * Dienstcode # senden
Prüfen	* # 332 # senden

Rufsperrung ankommende Anrufe

Aktivieren	* 35 * 5678 * Dienstcode # senden
Ausschalten	# 35 * 5678 * Dienstcode # senden
Prüfen	* # 35 # senden

Rufsperrre ankommende Anrufe wenn Handy im Fremdnetz eingebucht ist

Aktivieren	* 351 * 5678 * Dienstcode # senden
Ausschalten	# 351 * 5678 * Dienstcode # senden
Prüfen	* # 351 # senden

Aufheben von Sperren

Löschen der Sperre für SMS-Nachrichten	# 330 * 5678 * 16 # senden
Löschen aller Sperren	# 330 * 5678 # senden
Ändern des Passwortes	* * 03 * * Passwort alt * PW neu * PW neu # senden

Dienstcodes

Alle Dienste	10
Telefonie	11
Fax	13
SMS	16
Daten	20

senden = grüne Taste/Anruftaste

* = Stern-Taste

= Raute-Taste

Die Eingabe des Codes erfolgt ohne Leerzeichen